

1. Installazione del programma BIT4ID per il riconoscimento dei certificati contenuti nel Token USB

Andare sul sito www.firmacerta.it - Download – Driver dispositivi ed eseguire il download dei seguenti programmi **BIT4ID (bit4id_win.exe)** e **SwitchService (SwitchService_installer.exe)**:


Driver per l'utilizzo di Token usb CNS e Smart Card CNS

Middleware per Windows

Il primo passo da effettuare, per l'utilizzo della firma digitale, è l'installazione del Driver:

1. **BIT4ID:** Per i dispositivi di firma con numero di serie 2201... 2205... 2302... 2304...70000030 e 2444024...70000035
2. **SwitchService:** Per i dispositivi Token che riscontrano il messaggio d'errore "Smart Card non presente".

Salvarli in locale sul Pc e poi eseguire l'installazione come Amministratori del Pc (selezionare con un clic l'icona dell'eseguibile e Tasto dx del mouse – selezionare la voce *Esegui come amministratore*).



Terminata l'installazione, inserire il Token Usb se non già inserito, e in basso a destra potrebbe comparire un messaggio di installazione di Windows (Fig1)




Fig.1

Attendere che l'installazione sia completata.

Dal Logo di Windows (in basso a sinistra) – dall'elenco di tutti Programmi/App, selezionare la cartella Bit4id e aprire il programma **Bit4id – PKI Manager** (Fig.2)




Fig.2

Se compare la voce CNS e in basso viene restituito il numero di serie significa che il Token Usb è stato installato correttamente (Fig.3)




Fig.3

Se il programma BIT4ID non restituisce nessun tipo di dispositivo(Fig.4)





Fig.4

Eseguire nuovamente il programma **SwitchService_installer.exe** come Amministratore (selezione del file - Tasto destro del mouse – Esegui come amministratore)

Se compaiono dei messaggi di sicurezza per consentire l'esecuzione del programma cliccare su Sì/Esegui .

Non si aprirà nessuna finestra di dialogo ma in basso a destra potrebbe comparire il seguente messaggio:



Attendere che l'installazione sia completata.

Lanciare nuovamente il programma **Bit4id – PKI Manager** come in Fig.2 e attendere che venga restituito il “numero di serie” della chiavetta Usb.

2. Installazione del programma FIRMA CERTA sul Pc per firmare digitalmente un qualsiasi file

Andare sul sito www.firmacerta.it - Download – Software Firmacerta scaricare il programma FIRMA CERTA cliccando su **Download FirmaCerta Desktop per Windows**.

Attendere il completamento del download del file *Firmacerta.msi* e procedere poi con l'installazione. Al termine dell'installazione vi ritroverete l'icona di Firmacerta sul desktop.

In alternativa

E' possibile installare e utilizzare il programma Dike GoSign di Infocert scaricabile dal seguente link <https://www.firma.infocert.it/installazione/>.